

## INSTALACIÓN DEL CLIENTE DE VPN PARA PERSONAL DE RECTORADO

### **¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!**


Para poder realizar este procedimiento es imprescindible su dirección de correo institucional (@utn.edu.ar, @rec.utn.edu.ar o @xxxx.rec.utn.edu.ar) y su contraseña.

Si no la recuerda, antes de comenzar deberá recuperarla a través de la plataforma:


<http://portal.utn.edu.ar>

**Paso 1: Descargar el cliente del enlace:**


[https://www.dropbox.com/scl/fo/s9xktp8s0te1f8nqn7h84/AJeQR4k\\_G2Wi9HaXUnrVr78?rlkey=59myxnivr1r8yk8jnhuwfnpb7&st=ns2bp5a0&dl=0](https://www.dropbox.com/scl/fo/s9xktp8s0te1f8nqn7h84/AJeQR4k_G2Wi9HaXUnrVr78?rlkey=59myxnivr1r8yk8jnhuwfnpb7&st=ns2bp5a0&dl=0)




Paso 2: Seleccionar su sistema operativo y descargar el instalador apropiado para el mismo.



En caso de estar utilizando Windows, para cualquier versión previa a Windows 10, deberá utilizar el instalador que se encuentra en la carpeta Windows 7.






No es necesario iniciar sesión para descargar el archivo.




### Paso 3: Instalar el cliente.





#### Paso 4: Configurar el cliente

En la barra de tareas (en la esquina inferior derecha) le aparecerá el ícono de la aplicación.



**Nueva Conexión VPN**

VPN VPN SSL VPN IPsec XML

Nombre de Conexión

Descripción

Gateway Remoto https://vpn-gw01.utn.edu.ar:1443

▼ Adicionar Gateway Remoto

Personalizar puerto

Single Sign On Settings  **Habilite el inicio de sesión único (SSO) para el túnel VPN**

Use un navegador externo como agente de usuario para la autenticación de usuario SAML

Enable auto-login with Azure Active Directory

Certificado de Cliente Ninguno ▼

Habilitar dirección Dual-stack IPv4/IPv6

Cancelar Guardar


Windows 10: En *Gateway Remoto*, ingresar: <https://vpn-gw01.utn.edu.ar:1443>

Windows 7: En *Gateway Remoto*, ingresar: <https://vpn-gw01.utn.edu.ar>, tildar *Personalizar Puerto* e ingresar: 1443

Asegurarse de tildar *Habilite el inicio de sesión único (SSO) para el túnel VPN*.

Hacer click en *Guardar*.

## Paso 5: Conectarse a la VPN





Cliente no conectado



Cliente conectado